

# CODECs não destrutivos para imagens monocromáticas

## Guia de utilização de código

Trabalho prático nº2 da cadeira Teoria da Informação, 2º ano, 1º semestre

João Afonso Vieira de Sousa, 2019224599, uc2019224599@student.uc.pt

José Domingues da Silva, 2018296125, uc2018296125@student.uc.pt

Sancho Amaral Simões, 2019217590, uc2019217590@student.uc.pt

Tiago Filipe Santa Ventura, 2019243695, uc2019243695@student.uc.pt

20 de novembro de 2020

# CMP

O *CMP* é um *CODEC* testável e manipulável desenvolvido por alunos do 2º ano da Licenciatura de Engenharia Informática que permite comprimir imagens *.bmp* de 8 *bits* em tons de cinzento. Recomenda-se que seja efetuada a análise da documentação do código, em especial da do ficheiro *BPMCodec.py*, para além da leitura deste documento. As instruções abaixo enumeradas assumem que o utilizador possui uma cópia do repositório criado no âmbito da realização deste trabalho prático.

## 1. Instalação / Configuração

a) Abra uma *IDE* (*Integrated Development Environment*) que suporte a linguagem *Python* (ex.: *PyCharm*, *WingIDE*, *Spyder*, etc.).

b) Abra o diretório *TI-TP2* na *IDE* escolhida no passo acima.

O diretório *TI-TP2* aparecerá na aba de navegação do seu *IDE*.

c) Aceda ao *script Python Main.py* localizado em *TI-TP2/source\_code/cmp*.

d) Certifique-se que o caminho absoluto do *script* a executar especificado pela *IDE* coincide com o caminho absoluto do *script Main.py*.

e) Certifique-se que o caminho absoluto do diretório atual (*working directory*) especificado pela *IDE* coincide com o caminho absoluto do diretório onde o *script Main.py* se encontra.

f) Procure pela região (*region*) *Constants* no *script Main.py*.

As constantes definidas nessa região são *TO\_COMPRESS\_PATH*, *COMPRESSED\_PATH*, *TO\_DECOMPRESS\_PATH*, *DECOMPRESSED\_PATH* que indicam, respetivamente, o diretório de ficheiros alvo a comprimir, o diretório onde os ficheiros comprimidos serão colocados, o diretório de ficheiros alvo a descomprimir e o diretório dos ficheiros descomprimidos.

g) Altere os caminhos relativos especificados pelas constantes por outros, caso não deseje manter os valores predefinidos.


## 2. Modo de utilização

No *script Main.py* encontram-se as funções *compress\_files()* e *decompress\_files()*. A primeira efetua a compressão dos ficheiros de extensão *.bmp* dentro do diretório definido pela constante *TO\_COMPRESS\_PATH* e a segunda descomprime os ficheiros de extensão *.cmp* localizados no diretório especificado pela constante *TO\_DECOMPRESS\_PATH*. Em cada uma destas funções são instanciadas as classes *BMPCompressor* e *CMPDecompressor* que representam o compressor e descompressor, respetivamente, de modo a que o utilizador tenha acesso às diretivas de compressão/descompressão fornecidas pelo *CODEC CMP*.

## 2.1 – Diretivas e funcionalidades fornecidas pelas classes *CMPCompressor* e *CMPDecompressor*

Ambas as classes referidas estendem a classe *CMPBenchmarker* que, por sua vez, fornece funções e variáveis para a finalidade de *logging/benchmarking*.

Abaixo encontra-se um diagrama que explica sucintamente as funcionalidades disponíveis ao utilizador nas classes acima referidas.



**Nota:** Recomenda-se consulta da documentação das funções acima referidas para melhor entender o seu funcionamento e seus parâmetros.

O utilizador pode escolher várias combinações de transformações aplicadas aos dados alvo, a fim de conseguir apurar qual o algoritmo mais eficiente para a compressão de uma determinada imagem.

## 2.2 – Compression e decompression stack

Convém salientar que o utilizador deve certificar-se que a *compression stack* na função *compress\_files()* é reversa e inversa da *decompression stack* da função *decompress\_files()*, como abaixo ilustrado em pseudocódigo.

<i>compress_files()</i>	<i>decompress_files()</i>	
$t_0$	$(t_n)^{-1}$	$t_i, \forall i, 0 \leq i \leq n$
$t_1$	.	é uma transformação qualquer
.	.	invertível fornecida pelo <i>CMP</i>
.	.	aplicada aos dados em questão.
.	$(t_1)^{-1}$	
$t_n$	$(t_0)^{-1}$	

## 2.3 – Logging e Benchmarking

Para uma recolha mais fácil de dados acerca da *performance* da *compression/uncompression stack* utilizada, como tempo de compressão/descompressão e taxa de compressão, o *CMP* dispõe de mecanismos de *logging* e *benchmarking*.

Um ficheiro *.txt* é criado no diretório especificado pelas constantes *COMPRESSED\_PATH*, aquando da compressão de uma imagem, e *DECOMPRESSED\_PATH*, aquando da descompressão de uma imagem, somente se a função *output\_log()* for chamada.

Exemplos do formato dos ficheiros de *log*:

-----crop.bmp CMP COMPRESSION LOG-----	-----crop.bmp CMP DECOMPRESSION LOG-----
COMPRESSION STACK:	DECOMPRESSION STACK:
-> MTF	-> INVERSE HUFFMAN ENCODING
-> RLE	-> INVERSE RLE
-> HUFFMAN ENCODING	-> INVERSE MTF
TOTAL ELLAPSED COMPRESSION TIME: 0.57 sec.	TOTAL ELLAPSED UNCOMPRESSION TIME: 0.34 sec.
INITIAL IMAGE SIZE: 117586 bytes	
COMPRESSED IMAGE SIZE: 21117 bytes	
COMPRESSION RATIO: 82.04%	

- Durante a compressão e descompressão das imagens, podem ser apresentados na consola os eventos que estão a ocorrer, as respetivas durações totais e os dados transformados. O *toggling* desta ação pode ser efetuado recorrendo à definição dos parâmetros opcionais *benchmark* e *log\_data* dos construtores das classes *CMPCompressor* e *CMPDecompressor* ou através das funções *toggle\_benchmark()* e *toggle\_log\_data()*.

Exemplos do formato do *output* de *logging/benchmarking* na consola:

```
-----
crop.bmp Compression
-----
Applying up filter...
Elapsed up filtering time: 0.00 sec
Applying RLE encoding...
Elapsed RLE encoding time: 0.05 sec
Applying Huffman encoding...
Elapsed huffman encoding time: 0.02 sec
Total elapsed compression time: 0.07 sec
Writing in file crop.cmp...
-----
```